

pmutil

version 1.2.0

A **pmutil** egy teljes változócsillag fotometriai pipeline alkalmazás, amely teljesen automatizált, nem igényel felhasználói közreműködést. Működése a FITSH, az Astronomy.net és SExtractor csomagokon alapszik, és Linux környezetben működik.

pmutil, v1.2.0

TARTALOM

Előfeltételek 4

Telepítés 4

Konvenciók 5

Konfiguráció 6

A pmutil feldolgozás folyamata 8

Kalibráció 8

ppl-calibration 8

Parancssori opciók 8

A ppl-calibration működése 9

Flat könyvtár 10

Dark könyvtár 11

A pmutil által kezelt RAW file típusok 11

Hibás képek kezelése 11

Előfeldolgozott képek kezelése 11

Fotometria 13

ppl-photometry 13

Parancssori opciók 13

A ppl-photometry működése 14

Standardizálás 14

A katalógus file-ok struktúrája 15

Tranzienskeresés 15

ppl-transient 15

Parancssori opciók 15

A ppl-transient működése 16

Segéd scriptek 16

ppl-refcat 16

Parancssori opciók 16

ppl-colorize 17

Parancssori opciók 17

ppl-clean 18

Parancssori opciók 18

pmhotpix 18

Telepítési útmutató 19

pmutil manuális telepítése 19

FITSH telepítése 20

pmutil, v1.2.0

exiftool telepítése 20

Astrometry.net telepítése 20

Offline asztrometria file-ok letöltése 21

SExtractor telepítése 21

~~*westools telepítése 21*~~

Python csomagok telepítése 21

Tippek és trükkök 23

1. Parancssor mentése 23

2. A kép készítésének ideje 23

3. Referencia katalógus változók 23

4. Sok objektum észlelése egy éjszaka folyamán 24

5. Standard fotometria 24

6. Tranzienskeresés 24

Tranziens keresés katalógusadatokról való eltérés alapján 24

Tranziens keresés fotometria alapján sequence-ben vagy archive képeken 24

Tranziens keresés képkivonással sequence-ben vagy archive képeken 24

Függelék 25

Fotometria referencia katalógus (refcat) file szerkezete 25

A kombinált fotometria (.cmb.pm) file szerkezete 25

Az AAVSO riport file szerkezete 27

EKOS beállítások a megfelelő könyvtárstruktúrához 29

Referenciák 30

ELŐFELTÉTELEK

A **pmutil** működéséhez a következő programok szükségesek.

| | | |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| python3 | 3.8+ | szükséges python3 csomagok: astroalign 2.4.1+ astropy 5.0+ astroquery 0.4+ matplotlib 3.1+ numpy 1.18+ Pillow 5.3+ photutils 0.7+ rawpy 0.17+ regions 0.5+ scipy 1.4+ xmldict 0.12+ |
| ExifTool | 10.82+ | https://sourceforge.net/projects/exiftool/ |
| FITSH | 0.9.3+ | https://fits.h.net |
| Astrometry.net | 0.81+ | http://astrometry.net |
| SExtractor | 2.19.5+ | http://www.astromatic.net/software/sextractor |
| wcs-tools | 3.9.5+ | http://tdc-www.harvard.edu/software/wcs-tools/ |

A programok telepítését részletesen [Telepítési útmutató](#) fejezet tartalmazza.

TELEPÍTÉS

Töltsd le a **pmutil** csomagot a következő címről: <https://github.com/kovihome/pmutil/archive/pmutil-v1.2.0.tar.gz>

Csomagold ki egy tetszőleges könyvtárba (*a továbbiakban PMROOT*).

Futtasd le a **PMROOT/src/main/configure** telepítő scriptet. A script ellenőrzi, hogy a szükséges külső programok megfelelő verziója rendelkezésre áll-e, és a pmutil scripteket a *~/bin* könyvtárba telepíti. Amennyiben más könyvtárba szeretnéd telepíteni, akkor a könyvtárnevet paraméterként megadhatod.


A pmutil szkriptek manuális telepítését a [pmutil manuális telepítése](#) fejezet tartalmazza.

Telepítés után a konfigurációs file-ok a *~/pmlib* könyvtárban találhatók, ezeket aktualizálni kell. A részletes konfigurációs beállításokat a [Konfiguráció](#) fejezet tartalmazza.

KONVENCÍÓK

A **pmutil** működése feltételez néhány konvenciót a könyvtárszerkezet kialakításában és a file-ok elnevezésében.

Az alapértelmezett könyvtárstruktúra és file nevek:




A *Flat-Bias* és *Flat-Dark* könyvtárak opcionálisak, ha ezek nem léteznek, helyettük a *Bias* és *Dark* könyvtárakat használja a flat kép készítéséhez.

A *Calibrated*, *Sequence*, *Photometry* és *Transients* könyvtárakat a program hozza létre.

Mind a könyvtárnév, mind a fílenév konvenció felülírható, a *ppl.cfg* konfigurációs file-ban lehet őket módosítani.

Amennyiben egy éjszaka **több objektumról** készítünk képeket, de ehhez csak egy bias/dark/flat tartozik, akkor elég ezeket csak az egyik könyvtárba beletenni. Viszont a különböző objektumokat külön könyvtárakba kell helyezni.

Ebben az esetben a kiinduló könyvtárstruktúra a következő lesz:



A feldolgozás során a könyvtárakra elég '20200101' néven hivatkozni, ez az összes ezzel kezdődő könyvtárat fogja jelenteni.

Amennyiben a képeket az EKOS alkalmazással készítjük, a [EKOS beállítások a megfelelő könyvtárstruktúrához](#) fejezet nyújt segítséget.

KONFIGURÁCIÓ

Telepítés után a külső programok konfigurációs file-jai a ~/.pmlib könyvtárba kerülnek, ezeket aktualizálni kell, a következő értékeket az adott környezethez kell beállítani:

Amennyiben a feltelepített SExtractor alkalmazás verziója korábbi, mint 2.xx, akkor az alkalmazás nevét módosítani kell a PPL.CFG konfigurációs file-ban.

PPL.CFG

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| PMLIB | "\$HOME/.pmlib" | |
| DARKLIB | "\$PMLIB/dark" | (jelenleg nincs használatban) |
| FLATLIB | "\$PMLIB/flat" | |
| COEFFLIB | "\$PMLIB/coeff" | (jelenleg nincs használatban) |
| ARCHLIB | "\$PMLIB/archive" | |
| AST_BIN_FOLDER | "/usr/local/astrometry/bin" | (nincs használatban az 1.2 verzióban) |
| SEXTRACTOR | "source-extractor" | A SExtractor program neve |
| CONFIG_FOLDER | "\$PMLIB" | |
| BIAS_FOLDER_NAME | "Bias" | |
| DARK_FOLDER_NAME | "Dark" | |
| FLAT_BIAS_FOLDER_NAME | "Flat-Bias" | |
| FLAT_DARK_FOLDER_NAME | "Flat-Dark" | |
| FLAT_FOLDER_NAME | "Flat" | |
| LIGHT_FOLDER_NAME | "Light" | |
| CALIB_FOLDER_NAME | "Calibrated" | |
| SEQ_FOLDER_NAME | "Sequence" | |
| PHOT_FOLDER_NAME | "Photometry" | |
| BIAS_FILE_PREFIX | "Bias_ " | |
| DARK_FILE_PREFIX | "Dark_ " | |
| FLAT_FILE_PREFIX | "Flat_ " | |
| LIGHT_FILE_PREFIX | "Light_ " | |
| SEQ_FILE_PREFIX | "Seq_ " | |
| MASTER_BIAS_FILE | "master-bias" | |
| MASTER_DARK_FILE | "master-dark" | |
| MASTER_FLAT_FILE | "master-flat" | |
| DEF_NAMECODE | "NNN" | Az észlelő alapértelmezett névkódja |
| DEF_CAMERA | "Generic Camera" | Az alapértelmezett kamera megnevezése |
| DYNRANGE | 16 | A kamera dinamikai tartománya |
| DEF_TELESCOPE | "Generic Telescope" | Az alapértelmezett távcső megnevezése |
| DEF_FIELD_STAR_MG_LIMIT | 17.0 | Mezőcsillagok fényességének alsó határa |
| DARK_TEMP_FILE_THRE | 2 | |
| DARK_TEMP_USE_THRE | 5 | |
| DARK_TEMP_CREATE_THRE | 3 | |

ASTROMETRY.CFG

```
# In which directories should we search for indices?
add_path /usr/share/astrometry
add_path /usr/local/astrometry/data
```

pmutil, v1.2.0

Itt kell megadni, hogy az astrometry.net index file-ok melyik könyvtárban találhatóak. Az index file-ok letöltését az [Offline asztrometria file-ok letöltése](#) fejezet tartalmazza.

SEX.CFG

```
PARAMETERS_NAME /home/user/.pmlib/sex.param # name of the file containing catalog contents
...
SATUR_LEVEL 16380.0 # level (in ADUs) at which arises saturation
```


A PARAMETERS_NAME paraméterben kell megadni, hogy a sex.param paraméterfile hol található, ez a telepítési könyvtár lesz értelemszerűen.

A SATUR_LEVEL paraméter a szaturált csillagok detektálásának határértékét jelenti, alapértelmezettként 14 bit dinamikatartományú érzékelőhöz tartozó érték szerepel. Ha az érzékel dinamikatartománya ettől eltér, akkor ezt az értéket módosítani kell.

SEX.PARAM

⚠ Ebben a paraméterfile-ban nem szabad módosítani, mert az a fotometria hibás működését eredményezheti.

A PMUTIL FELDOLGOZÁS FOLYAMATA



KALIBRÁCIÓ

PPL-CALIBRATION

A képek kalibrációját a *ppl-calibration* parancs végzi.

PARANCSSORI OPCIÓK

A parancssori kapcsolókat a *ppl-calibration --help* paranccsal tudjuk megnézni.

```
ppl-calibration, version 1.2.0
Calibrate a set of RAW or FITS images.
```

```
Usage: ppl-calibration [OPTIONS]... [BASE_FOLDER]
Make calibration process for raw or fits images.
```

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

```
-c, --color arg          set filter(s), arg is the color code, default color is 'Gi',
                        for available color codes see below
-n, --count-combine n    set number of frames to combine in the sequence, 0 means all frames,
                        default is 0
-f, --flat               make master flat frame only
-F, --save-flat          save master flat into flat library
-m, --master-flat folder use the given master-flat folder
-M, --use-flat           use master flat from flat library
-t, --image-time LT|UT   specify original image time zone, LT=local time, UT=universal time"
                        --calib-folder folder alternative folder for calibration frames (bias, dark, flat)
-w, --overwrite          force to overwrite existing results"
-e, --on-error noop|skip|stop specify what to do on error: noop=nothing to do;
                        skip=remove the file on processing; stop=stop processing at all"
-h, --help               print this page
```

```
Available filter color codes are:
Gi | G | gi | g          green channel
```


pmutil, v1.2.0

| | | | | |
|-----|-----|-----|---|----------------------------------------|
| Bi | B | bi | b | blue channel |
| Ri | R | ri | r | red channel |
| all | ALL | All | | all channels, results 3 separate frame |

Ha a képek nem egy könyvtárban találhatóak, pl. objektumként elkülönítve több Light könyvtárban, akkor a BASE_FOLDER paraméter megadásával lehet megmondani ezeket a könyvtárakat a programnak. A program minden olyan könyvtárat megvizsgál, aminek a nevében ez az érték szerepel.

A parancssori opciók jelentése:

| | | |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -c | --color | A feldolgozás során melyik színcsatornát használja. Amennyiben a paraméter értéke all , mindhárom csatorna feldolgozásra kerül. Alapértelmezett a g szín. |
| -n | --count-combine | Idősorok feldolgozásánál ezzel lehet megadni, hogy hány képet összegezzon. Így az összes kép / count_combine darab összegképünk lesz. Ha a paraméter nincs megadva, az összes kép összegzésre kerül. |
| -f | --flat | Ezt az opciót akkor kell megadni, ha csak flat képet szeretnénk előállítani (pl. konzerv flat céljából). |
| -F | --save-flat | A master flat file-t elmenti a flat könyvtárba. |
| -m | --master-flat | Ha konzerv flat képet használunk, azaz nincsenek nyers képeink a flat előállításához, akkor ezzel az opcióval választhatjuk ki, hogy a konzerv flat melyik könyvtárban található. |
| -M | --use-flat | A flat könyvtárban keres megfelelő master flat képet. |
| -t | --image-time | Ezzel a kapcsolóval adható meg, hogy a nyers képekben az időpont UT-ben, vagy helyi időben van-e megadva. Lehetséges értékei: LT – helyi idő (alapértelmezett) UT – világidő |
| | --calib-folder | Alternatív könyvtár a kalibrációs képek számára (bias, dark, flat). |
| -w | --overwrite | Alapértelmezésképpen a program nem állítja elő újra a master képeket, ha a könyvtárban már megtalálhatóak. Amennyiben szeretnénk ezeket újra létrehozni, ezt az opciót kell megadni. |
| -e | --on-error | Hiba esetén meghatározza, hogy mit csináljon a program. Lehetséges értékei: noop – figyelmen kívül hagyja a hibát (alapértelmezett) skip – a kérdéses képet kizárja a további feldolgozásból stop – megszakítja a feldolgozás folyamatát |
| -h | --help | A súgót és a verzió információt jeleníti meg. |

A PPL-CALIBRATION MŰKÖDÉSE

A *ppl-calibration* a következő lépéseket hajtja végre a kalibráció során.

Ha a nyers képek .CR2 formátumúak, minden lépésnél először ezeket .FITS formátumra alakítja. A .FITS file-ok csak egy színcsatornát tartalmaznak. A -c parancssori opció határozza meg, hogy melyik színcsatorna kerüljön a .FITS file-ba. Amennyiben az opció értéke *all*, mindhárom színcsatornához létrejön egy-egy .FITS file. A file-ok neve tartalmazza a színcsatorna értékét.

Amennyiben a nyers színes képek Bayer-mátrixot tartalmaznak (akár 2D, akár 3D (elkülönített színcsatornákat tartalmazó) FITS formátumúak, akkor első lépésben – hasonlóan RAW formátumokhoz – színcsatornákra bontja, és a színcsatornák számának megfelelő új .FITS file jön létre.

Az egyes lépésekben, ha az előállítandó képfile (pl. master dark) már létezik, akkor a lépést nem hajtja végre. Ha újra létre szeretnénk hozni ezeket a képeket, akkor a -w parancssori kapcsolót kell megadni, ezzel minden file-t felülírunk.

Master bias
A *Bias* könyvtárban lévő képfile-okból előállítja a master bias képet.
A master bias kép a *Bias* könyvtárba kerül.

pmutil, v1.2.0

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Master dark | A <i>Dark</i> könyvtárban lévő képfájl-okból előállítja a master dark képet. A master dark kép a <i>Dark</i> könyvtárba kerül. |
| Master flat bias | A <i>Flat-Bias</i> könyvtárban található képekből előállítja a master flat bias képet. A master flat bias kép a <i>Flat-Bias</i> könyvtárba kerül. Amennyiben nincs <i>Flat-Bias</i> könyvtár, a flat kép elkészítéséhez a master bias képet fogja használni. |
| Master flat dark | A <i>Flat-Dark</i> könyvtárban található képekből előállítja a master flat dark képet. A master flat dark kép a <i>Flat-Dark</i> könyvtárba kerül. Amennyiben nincs <i>Flat-Dark</i> könyvtár, a flat kép elkészítéséhez a master dark képet fogja használni. |
| Master flat | A <i>Flat</i> könyvtárban található képekből előállítja a master flat képet. A master flat kép a <i>Flat</i> könyvtárba kerül. |
| Kalibráció | A <i>Light</i> könyvtárban található képeket kalibrálja a master bias, master dark és master flat képek segítségével. A kalibrált képek a <i>Calibrated</i> könyvtárba kerülnek az eredetivel megegyező névvel. |
| Regisztráció és stack-elés | A kalibrált képeket regisztrálja, utána stack-eli őket. A regisztrációnál az első képet használja referenciának. A regisztrált képek stack-elését a <i>-n</i> paraméter határozza meg: amennyiben az értéke 0 (alapértelmezett), az összes kép stack-elésre kerül, amennyiben N az értéke, a képeket N-esével stack-eli össze (idősoros képek esetén van jelentősége), ilyenkor az össze-stack-elt képek a <i>Seq</i> könyvtárba kerülnek, <i>Seq-n</i> néven, ahol az n a sorozat futó sorszáma. Emellett készült egy kép, amely az összes képet tartalmazza, <i>Combined</i> néven. |

Ha csak flat képet akarunk létrehozni (pl. konzerv flat céljából), akkor ezt a *-f* opció segítségével tehetjük meg. A flat előállítására vonatkozó fenti szabályok itt is érvényesek.

Amennyiben korábbi, konzerv flat képet használunk, azt a *-mf* opcióval tudjuk megadni.

Ha a kalibráció során hiba lép fel (pl. egy képet nem sikerült a referenciaképhez match-elni, akkor a *-e* opcióval tudjuk szabályozni, hogy mi történjen az adott képpel, vagy az egész kalibrációval. Ha az opció értéke *noop*, akkor a feldolgozás figyelmen kívül hagyja a hibát. Ha az opció értéke *skip*, az adott file-t nem használja a továbbiakban. Amennyiben az érték *stop*, a kalibrációs folyamat befejeződik.

FLAT KÖNYVTÁR

Amennyiben nem tudunk egy adott megfigyelési sorozathoz flat képeket készíteni, akkor használhatunk korábban készült, master flat képeket. Az ilyen előre elkészített, „konzerv” master flat képek a flat könyvtárban tárolódnak.

A flat könyvtár helye:

```
~/pmlib/flat
```

Az eltárolt master flat képek elnevezésére a következő a konvenció:

```
master-flat-<color>-<camera>-<instrument>-<date>.fits
```

ahol az egyes részek a következőt jelentik:

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| color | A színcsatorna megnevezése, Gi, Bi vagy Ri. |
| camera | A master flat képek készítésénél használt kamera neve, ahogy a nyers FITS file-okban szerepel. |

pmutil, v1.2.0

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instrument | A képek készítésénél használt műszer neve, ahogy a nyers FITS file-okban, vagy azok hiányában a konfigurációs file-ban szerepel. |
| date | A master flat készítésének dátuma, YYYYMMDD formátumban. |

Példa: master-flat-Gi-EOS1100-250T-20200101.fits

Amikor a kalibrációt a -M opcióval futtatjuk, a flat könyvtárban keresi a master flat képeket, amelyek a kalibrálandó FITS képekben (vagy azok hiányában a konfigurációs file-ban) található kamerával és műszerrel megegyeznek, illetve a kalibrálandó képek készítésénél korábbiak, de ahhoz a legközelebbi időben készültek.

DARK KÖNYVTÁR

TBD

A PMUTIL ÁLTAL KEZELT RAW FILE TÍPUSOK

Elvben a pmutil program minden olyan RAW file típust tudna kezelni, amit a [LibRaw](#) csomag ismer, azonban gyakorlatban le lett korlátozva azokra a típusokra, amikkel teszteltük a működést. Jelenleg a következő RAW típusok engedélyezettek:

CR2 Canon CR2 formátum, 2005-2018 közötti fényképezők esetében

CR3 Canon CR3 formátum, 2018 utáni fényképezőknél

HIBÁS KÉPEK KEZELÉSE

Amennyiben a képeink között vannak hibásak (pl. bemozdulás vagy befénylés miatt), azokat normális esetben a Light képeink közül törölhetjük.

Azonban, ha idősoros képsorozatot készítünk, (--count-combine opció) a törlés nem jó megoldás, mivel így elcsúsznak a képek, az egyes időszetek nem egyforma hosszúságúak lesznek. Ennek elkerülésére mód van az egyes Light képek _bad utótaggal történő megjelölésére, azaz a Light_nnn.cr2 képet átnevezhetjük Light_nnn_bad.cr2 névre. Ekkor a kép beleszámolódik, de nem kerül bele az adott időszethez tartozó kombinált képbe, így az időszet hossza megmarad, a mérési hiba csekély emelkedése árán.

Ehhez hasonlóan a ppl-calibration parancs automatikusan is hibásnak veheti az adott képet, amennyiben az összegzés előtt a kép regisztrációja sikertelen lett. Ilyenkor nem az eredeti Light kép, hanem a már kalibrált kép kapja meg a _bad utótagot.

ELŐFELDOLGOZOTT KÉPEK KEZELÉSE

Egyes esetekben (pl. Seestar távcsövek) a kiinduló file-ok részlegesen vagy teljesen kalibráltak lehetnek. Ilyen esetben a kalibrációs lépések közül csak a szükségesek történnek meg.

Amennyiben a FITS header-ben szerepel a STACKCNT bejegyzés, akkor a kalibráció úgy veszi, hogy a kép több kép összeadásából keletkezett, és úgy veszi, mint előkalibrált (bias és dark levonáson átasett) és stack-elt

pmutil, v1.2.0

képeket. Ezen képek esetében a flat korrekció csak abban az esetben történik meg, ha a master-flat rendelkezésre áll. A flat megadása többféle módon történhet:

- A feldolgozandó könyvtárban szerepel Flat alkönyvtár, amiben vagy nyers, vagy master flat kép található.
- -m opcióval megadásra kerül a master-flat képet tartalmazó könyvtár
- -M opcióval a flat library-ból választ megfelelő master-flat képet.

FOTOMETRIA

PPL-PHOTOMETRY

PARANCSORI OPCIÓK

A parancssori kapcsolókat a *ppl-photometry --help* paranccsal tudjuk megnézni.

```
ppl-photometry, version 1.2.0
Make photometry on calibrated FITS images.

Usage: ppl-photometry [OPTIONS]... [BASE_FOLDER]
Make photometry on calibrated FITS images.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-c, --color arg          set filter(s), arg is the color code, default color is 'Gi',
                        for available color codes see below
-n, --name nameCode      set observer code for the AAVSO report
-t, --method method      magnitude calculation method ; values are: comp, gcx, lfit
-h, --help               print this page
-w, --overwrite          force to overwrite existing results

standardization:
-m, --make-std           create standard coefficients from a Standard Area and save them (for all color photometry)
-s, --use-std            use standard coefficients ; calculate standard magnitudes (for all color photometry)
-a, --ad hoc-std         create standard coefficients and use them for calculate standard magnitudes
                        (for all color photometry)
--show-graph            show ensemble or standard coefficient graphs for diagnostic or illustration purpose
--save-graph            save ensemble or standard coefficient graphs for diagnostic or illustration purpose
--camera                set camera name ; this overrides DEF_CAMERA settings in ppl.cfg,
                        but does not override the INSTRUME FITS header value
--telescope             set telescope name ; this overrides DEF_TELESCOPE settings in ppl.cfg,
                        but does not override the TELESCOP FITS header value

transient search:
-z, --tranz             source of the transient search ; cat - catalog, pm - photometry, img - image subtraction
-r, --ref-folder         reference folder

Available filter color codes are:
Gi | G | gi | g          green channel
Bi | B | bi | b          blue channel
Ri | R | ri | r          red channel
all | ALL | All          all channels, results 3 separate frame
```

Ha a képek nem egy könyvtárban találhatóak, pl. objektumként elkülönítve több Sequence könyvtárban, akkor a BASE_FOLDER paraméter megadásával lehet megmondani ezeket a könyvtárakat a programnak. A program minden olyan könyvtárat megvizsgál, aminek a nevében ez az érték szerepel.

A parancssori opciók jelentése:

| | | |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -c | --color | A feldolgozás során melyik színcsatornát használja. Amennyiben a paraméter értéke all , mindhárom csatorna feldolgozásra kerül. Alapértelmezett a g szín. |
| -n | --name | Az észlelő névkódja, ez kerül az AAVSO report file-ba. Opcionális: amennyiben nem adjuk meg, a FITS képfile OBSERVER header értékét fogja használni, ha ez hiányzik, akkor a <i>ppl.cfg</i> konfigurációs file DEF_NAMECODE értékét. |
| -t | --method | A magnitúdó számolásának módszerét adhatjuk meg ezzel a kapcsolóval. Lehetséges értékei a következők: comp – egyetlen összehasonlító csillag segítségével határozza meg a fényességet, a legkisebb hiba alapján automatikusan választja ki az összehasonlító gcx – a GCX program robust averaging módszere, ensemble fotometriát csinál (alapértelmezett) lfit – ensemble fotometria általános egyenesillesztéssel |
| -s | --std | Konvertálja az instrumentális magnitúdókat standard magnitúdókra. |
| -m | --make-std | Számoljon standard együttthatókat, és mentse el őket. |
| -a | --ad hoc-std | Végezzen ad-hoc standardizálást, számoljon standard együttthatókat és alkalmazza is őket standard magnitúdók számolására. |

| | | |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | --camera | A képek készítéséhez használt kamera neve. Az itt megadott érték felülírja a ppl.cfg-ben megadott DEF_CAMERA alapértelmezett értékét, de nem írja felül a FITS file-ok INSTRUME header-ben megadottat. |
| | --telescope | A képek készítéséhez használt távcső neve. Az itt megadott érték felülírja a ppl.cfg-ben megadott DEF_TELESCOPE alapértelmezett értékét, de nem írja felül a FITS file-ok TELESCOP header-ben megadottat. |
| | --show-graph | Megjeleníti az ensemble fotometria vagy a standard együtthatók számolásakor használt adatokat grafikonon. <i>Interaktív opció, a program futása szünetel, amíg a grafikonablak be nem záródik.</i> |
| | --save-graph | Képfile-ba menti az ensemble fotometria vagy a standard együtthatók számolásakor készült grafikonokat. A képek a következő grafikonokat tartalmazzák: magnitude_limit.png ensemble_parameters.png std_coefficients.png |
| -z | --tranzi | A tranzenskeresés módszere: cat – katalógus alapján pm – fotometria alapján img – képkivonás alapján |
| -r | --ref-folder | A tranzienskeresés referenciájának könyvtára. Összegkép esetén pm és img módban kötelező. Szekvencia esetén opcionális, ha nincs megadva, akkor a szekvencia legjobb képe lesz a referencia. |
| -w | --overwrite | Alapértelmezésképpen a program nem állítja elő újra a korábban elkészített file-okat, ha a könyvtárban már megtalálhatóak. Amennyiben szeretnénk ezeket újra létrehozni, ezt az opciót kell megadni. |
| -h | --help | A súgót és a verzió információt jeleníti meg. |

A PPL-PHOTOMETRY MŰKÖDÉSE

A ppl-photometry script a következő lépéseket hajtja végre.

Meghatározza a kép asztrometriai paramétereit, a kép középpontjának koordinátáit, illetve a kép méretét. Ezt az astronomy.net program segítségével végzi el. Az új FITS file *.ast.fits* kiterjesztéssel kerül elmentésre. Az asztrometria eredménye belekerül a FITS file header részbe.

Az astronomy.net programot offline módban használja a script, ezért előzetesen a szükséges index file-okat le kell tölteni. A letöltést részletesen a [Offline asztrometria file-ok letöltése](#) fejezet tartalmazza.

Következő lépésben a képen található csillagok instrumentális magnitúdóit, és az egyes csillagok koordinátáit határozzuk meg a sextractor program segítségével. Az eredmények a <FITS-file-név>.cat file-ba kerülnek.

Az eredmény file-t ezután leszűrjük a számunkra érdekes csillagok, azaz a referencia katalógus (változók, összehasonlító) körére. A referencia katalógust a [ppl-refcat](#) script-el állítjuk elő előzetesen. A szűrés koordináta egyezés alapján rendeli össze a referencia katalógus csillagait a fotometria eredményével.

Ezután következik a valós magnitúdók számolása, a referencia katalógusban található összehasonlító segítségével egyedi összehasonlító csillag segítségével, ensemble módszerrel, vagy standardizálással. Végül az így kapott eredményeket elmenti egy [AAVSO extended formátumú](#) file-ban.

STANDARDIZÁLÁS

A program alkalmas standard magnitúdók számolására is. Ez olyankor tudja megvalósítani, ha a fotometria a Bi+Gi, Gi+Ri vagy Bi+Gi+Ri fényességeket meghatározza.

pmutil, v1.2.0

Első lépésként a műszer-együtthatókat kell kiszámolni, ehhez szükséges egy standard égterületről (SA) készült kép, amelynek ismertek a standard csillagai. Az ilyen képre futtatott fotometria, ha `-m` kapcsolóval indítjuk, kiszámolja az együtthatókat, és eltárolja őket.

Ezután a további képek fotometriájánál, amennyiben a `-s` kapcsolót használjuk, az együtthatók segítségével a B_i, G_i, R_i fényességekből kiszámolja a standard B, V, R fényességeket, és ezeket is eltárolja az eredményfile-ban.

Ha nincsenek még számolt együtthatóink, akkor lehetőség van ad-hoc standardizálásra (`-a` opcióval), ami azt jelenti, hogy az adott képen található összehasonlítókból számol együtthatókat, és ezeket alkalmazza is a változók fényességének meghatározásához. Ezeket az együtthatókat nem menti el, de az eredményfile-ban feltünteti.

A KATALÓGUS FILE-OK STRUKTÚRÁJA

TBD.

TRANZIENSKERESÉS

PPL-TRANSIENT

PARANCSSORI OPCIÓK

A parancssori kapcsolókat a `ppl-photometry --help` paranccsal tudjuk megnézni.

```
ppl-transient, version 1.2.0
Search for transients and variable stars on photometry evaluated FITS images.

Usage: ppl-transient [OPTIONS]... [BASE_FOLDER]
Search for transients and variable stars on photometry evaluated FITS images.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -c, --color arg      set filter(s), arg is the color code, default color is 'Gi',
                        for available color codes see below
  -n, --name nameCode  set observer code for the AAVSO report
  -h, --help           print this page
  -w, --overwrite     force to overwrite existing results
  --show-graph        show ensemble or standard coefficient graphs for diagnostic or illustration purpose
  --save-graph        save ensemble or standard coefficient graphs for diagnostic or illustration purpose
  -t, --type type      type of the tranzient search ; cat - catalog, pm - photometry, img - image subtraction
  -r, --ref-folder     reference folder

Available filter color codes are:
Gi | G | gi | g      green channel
Bi | B | bi | b      blue channel
Ri | R | ri | r      red channel
all | ALL | All      all channels, results 3 separate frame
```

A parancssori opciók jelentése:

| | | |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -c | --color | A feldolgozás során melyik színcsatornát használja. Amennyiben a paraméter értéke all , mindhárom csatorna feldolgozásra kerül. Alapértelmezett a g szín. |
| -n | --name | Az észlelő névkódja, ez kerül az AAVSO report file-ba. |
| -t | --type | A tranzienskeresés módszere: cat – katalógus alapján pm – fotometria alapján img – képkivonás alapján |
| -r | --ref-folder | A tranzienskeresés referenciájának könyvtára. Összegkép esetén pm és img módban kötelező. Szekvencia esetén opcionális, ha nincs megadva, akkor a szekvencia legjobb képe lesz a referencia. |
| | --show-graph | Megjeleníti az ensemble fotometria vagy a standard együtthatók számolásakor |

pmutil, v1.2.0

| | | |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | használt adatokat grafikonon. <i>Interaktív opció, a program futása szünetel, amíg a grafikonablak be nem záródik.</i> |
| | --save-graph | Képfile-ba menti az ensemble fotometria vagy a standard együtthatók számolásakor készült grafikonokat. A képek a következő grafikonokat tartalmazzák: magnitude_limit.png ensemble_parameters.png std_coefficients.png |
| -w | --overwrite | Alapértelmezésképpen a program nem állítja elő újra a korábban elkészített file-okat, ha a könyvtárban már megtalálhatóak. Amennyiben szeretnénk ezeket újra létrehozni, ezt az opciót kell megadni. |
| -h | --help | A súgót és a verzió információt jeleníti meg. |

A PPL-TRANSIENT MŰKÖDÉSE

TBD.

SEGÉD SCRIPTEK

PPL-REFCAT

Létrehozza a fotometria referencia katalógust egy adott objektumhoz, vagy koordináta-hoz, illetve egy adott kép alapján.

PARANCSSORI OPCIÓK

A parancssori kapcsolókat a *ppl-refcat --help* paranccsal tudjuk megnézni.

```
ppl-refcat, version 1.2.0
Create reference catalog for photometry.

Usage: ppl-refcat [OPTIONS]... FOLDER_NAME

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-o, --object object_name      object (variable star) name
-c, --coords ra,decl          coordinates of the center of reference frame, valid format is 12:34:56.7,-12:34:56.7
-n, --field-name field_name   standard field name
-i, --image filename          image file name
-f, --field size              field size in arcmin, default is 60 arcmin
-a, --all                    collect all variables ; if not set, collect variables having AUID only
-r, --field-stars             collect field stars
-s, --source catalog          source catalog for field stars ; default catalog is UCAC-4
-l, --limit                  magnitude limit for field star selection
-u, --update                  update catalog file, if exists
-w, --overwrite              overwrite catalog file, if exists
-h, --help                    print this page
```

A *ppl-refcat* program létrehoz egy fotometriához szükséges referencia katalógust a megadott file-néven.

A katalógusban szereplő objektumokat alapvetően két érték határozza meg, az égtérület középpontja és a mérete. A középpontját megadhatjuk a *-c* opció segítségével koordinátákkal, a *-o* opció segítségével a középpontban elhelyezkedő objektum nevével, a *-n* opció segítségével fotometriai standard mező nevével, vagy az *-i* opcióval egy képfile megadásával.

A parancssori opciók jelentése:

| | | |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -o | --object | Az égtérület középpontjában található objektum neve, tipikusan változócsillag elnevezés. Ha a név szóközt tartalmaz, vagy „” közé kell tenni, vagy a szóközőket _ karakterrel helyettesíteni. |
| -c | --coords | Az égtérület középpontjának koordinátái 12:34:56.7,-12:34:56.7 formátumban. |

pmutil, v1.2.0

| | | |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -n | --field-name | Fotometriai standard mező neve |
| -i | --image | Kép file név, ennek a középpontjának a koordinátáit használja. |
| -f | --field | Az égterület mérete ívpercben megadva. |
| -a | --all | Minden változó a katalógusba kerül; ha a -a opció nincs megadva, csak azok a változók kerülnek a katalógusba, amelyeknek van AUID azonosítójuk. |
| -r | --field-stars | Mezőcsillagok is kerüljenek a katalógusba. |
| -s | --source | Csillagkatalógus, amiből a mezőcsillagokat veszi (jelenleg nem használt, az UCAC-4 katalógust használja alapértelmezettként). Csak a -r kapcsolóval együtt értelmezett. |
| -l | --limit | A katalógusba kerülő mezőcsillagok fényességének alsó határa. Az alapértelmezett érték beállítható (lásd a Konfiguráció fejezetet). Csak a -r kapcsolóval együtt értelmezett. |
| -u | --update | Frissíti a katalógust, amennyiben az létezik. A felhasználói módosítások (kikommentezés, új objektumok) megmaradnak a frissített katalógusban is. |
| -w | --overwrite | Felülírja a katalógus file-t, amennyiben az létezik, a korábbi felhasználói módosítások elvesznek. |
| -h | --help | A súgót és a verzió információt jeleníti meg. |

A katalógus három különböző objektumtípust fog tartalmazni:

- Változócsillagok, ezeket az AAVSO VSX katalógusból szerzi be a program
- Összehasonlító, az AAVSO VSP fotometria táblázata alapján vagy fotometriai standard csillagok táblázatából
- Mezőcsillagok, a kiválasztott katalógus alapján (jelenleg nem használt, az UCAC-4 katalógusból kérdezi le az adatokat). A mezőcsillagok esetében megadható a fényességük alsó határa is.

PPL-COLORIZE

A kalibrált képekből színes jpeg képet készít.

PARANCSORI OPCIÓK

A parancssori kapcsolókat a `ppl-colorize --help` paranccsal tudjuk megnézni.

```
ppl-colorize, version 1.2.0
Make color jpeg image from calibrated FITS images.

Usage: ppl-colorize [OPTIONS]... [BASE_FOLDER]

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-m, --method arg    scaling method, available values are: linear, sqrt, log, asinh
-c, --color arg     use selected color for all channel ; it results monochrome image
--scale value       scaling constant
--plot arg          plot objects on image ; v - variables, c - comp stars, t - tranzients, f - field stars
-h, --help          print this page
```

Abban az esetben használható, ha kalibrációt mindhárom színcsatornára elvégeztük (-c all opcióval), és a Sequence könyvtárban mindhárom Combined-*.fits kép létrejött. Amennyiben nem áll rendelkezésre mindhárom színcsatorna, a --color opcióval kiválaszthatjuk a rendelkezésre állót, ebben az esetben szürkeárnyaltos képet fogunk készíteni.

A jpeg kép a főkönyvtárba kerül, és a könyvtár nevét veszi fel .jpg kiterjesztéssel.

A parancssori opciók jelentése:

| | | |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -m | --method | A képek skálázási módszerét határozza meg, lehetséges értékei: linear, sqrt, log, asinh |
| -c | --color | Megadható, hogy melyik színcsatornát használja a képhez, ebben az esetben monokróm kép készül. A színek lehetséges értékei: Gi, Bi, Ri. |

pmutil, v1.2.0

| | | |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | --scale | Az eredeti kép fényesség skálázási együttható, az 1.0-nél kisebb értékek halványítást jelentenek. |
| | --plot | A képre bejelöli a referencia katalógusban, a fotometria eredménylistában, illetve a tranziens eredménylistában található objektumokat. Az argumentum a kirajzolni kívánt objektumok típusát jelentik (egy-egy karakterrel), és a következő értékeket vehet fel: v – változócsillagok c – összehasonlító f – mezőcsillagok (amennyiben a referencia katalógusban szerepelnek) d – mélyég objektumok (galaxisok) p – fotometrált csillagok t – tranziensek m – mozgó objektumok A bejelölt objektumok külön képen jelennek meg, a képfile neve "-ann" végződésű lesz. |
| -h | --help | A súgót és a verzió információt jeleníti meg. |

A *--plot* opció csak a fotometria után alkalmazható, mivel szüksége van az asztrometria eredményére.

PPL-CLEAN

Törli, illetve archiválja a kalibráció során generált képfile-okat.

PARANCSSORI OPCIÓK

A parancssori kapcsolókat a *ppl-clean --help* paranccsal tudjuk megnézni.

```
ppl-clean, version 1.2.0
Clean/archive all generated FITS and other files.

Usage: ppl-clean [OPTIONS]... FOLDER_NAME

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-l, --lights          remove FITS files in Light folder too
-a, --archive         save result files into the archive folder
    --archive-folder folder set archive folder instead of the configured one
-h, --help            print this page
```

A program, a nyers képek és az eredmény file-ok kivételével, törli a könyvtár file-jait. Opcionálisan törlés előtt archiválja őket, ilyenkor a megmaradó file-ok az archív file-ban lesznek megtalálhatóak.

Az archív file a konfigurációs file-ban megadott könyvtárba kerül, ha ott nincs megadva, akkor a parancsban adott könyvtárban kerül létrehozásra. Az archív könyvtár helye felülbíráható a *--archive-folder* opció segítségével.

A parancssori opciók jelentése:

| | | |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| -l | --lights | A Light könyvtárban található FITS képeket is törölje. () |
| -a | --archive | A nyers képeket és az eredmény file-okat archiválja. |
| | --archive-folder | Az archív file-ok könyvtára, felülbírája a konfigurációban megadott könyvtárnevet. |
| -h | --help | A súgót és a verzió információt jeleníti meg. |

PMHOTPIX

TBD.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

PMUTIL MANUÁLIS TELEPÍTÉSE

Amennyiben manuálisan szeretnéd telepíteni a scripteket, a következőket kell végrehajtani:

A következő scripteket másold át a ~/bin könyvtárba, a python scripteket kiterjesztés nélkül, és adjál nekik futtatási jogot:

```
pmutil/src/main/python/pplcalibration.py
pmutil/src/main/python/pplphotometry.py
pmutil/src/main/python/pmrefcat.py
pmutil/src/main/python/pmcolorize.py
pmutil/src/main/python/pmclean.py
pmutil/src/main/python/pmbase.py
pmutil/src/main/python/pmdisco.py
pmutil/src/main/python/pmfilter.py
pmutil/src/main/python/pmphot.py
pmutil/src/main/python/pmraw.py
pmutil/src/main/python/pmresult.py
pmutil/src/main/python/pmhotpix.py
pmutil/src/main/python/img_scale.py
```

Hozz létre linkeket ugyancsak a ~/bin könyvtárban a következő programokhoz:

```
ppl-calibrate -> pplcalibrate.py
ppl-photometry -> pplphotometry.py
ppl-refcat -> pmrefcat.py
ppl-colorize -> pmcolorize.py
ppl-clean -> pmclean.py
```

```
cp pmutil/src/main/python/pplcalibration.py ~/bin
cp pmutil/src/main/python/pplphotometry.py ~/bin
cp pmutil/src/main/python/pmrefcat.py ~/bin
cp pmutil/src/main/python/pmcolorize.py ~/bin
cp pmutil/src/main/python/pmclean.py ~/bin
cp pmutil/src/main/python/pmbase.py ~/bin
cp pmutil/src/main/python/pmdisco.py ~/bin
cp pmutil/src/main/python/pmfilter.py ~/bin
cp pmutil/src/main/python/pmphot.py ~/bin
cp pmutil/src/main/python/pmresult.py ~/bin
cp pmutil/src/main/python/pmraw.py ~/bin
cp pmutil/src/main/python/img_scale.py ~/bin
cd ~/bin
chmod 755 *
ln -s pplcalibrate.py ppl-calibrate
ln -s pplphotometry.py ppl-photometry
ln -s pmrefcat.py ppl-refcat
ln -s pmcolorize.py ppl-colorize
ln -s pmclean.py ppl-clean
```

A konfigurációs file-ok számára hozz létre egy .pmlib nevű könyvtárat a saját home könyvtáradban. Ebbe másold át a következő file-okat:

pmutil, v1.2.0

```
pmutil/etc/ppl.cfg  
pmutil/etc/astrometry.cfg  
pmutil/etc/sex.cfg  
pmutil/etc/sex.param  
pmutil/etc/landolt_fields.txt  
pmutil/etc/landolt_stars.txt
```

```
mkdir ~/.pmlib  
cp pmutil/etc/* ~/.pmlib
```

FITSH TELEPÍTÉSE

Ubuntu:

```
sudo apt-get install fitsh
```

Telepítés forrásból:

```
wget https://fitsh.net/download/fitsh/fitsh-0.9.3.tar.gz  
tar xzfv fitsh-0.9.3.tar.gz  
cd fitsh-0.9.3/  
./configure  
make  
sudo make install
```

EXIFTOOL TELEPÍTÉSE

Az exiftool csomagot az ubuntu repo-ból telepítjük.

```
sudo apt-get install exiftool
```

ASTROMETRY.NET TELEPÍTÉSE

Az astrometry.net alkalmazásnak csak egy régebbi verziója szerepel az ubuntu repo-ban, célszerű e helyett a legfrissebb csomagot letölteni és telepíteni. A telepítendő függőségek a különböző verziókban eltérhetnek, telepítés előtt az astrometry.net dokumentációban ellenőrizni kell.

```
wget http://astrometry.net/downloads/astrometry.net-latest.tar.gz  
tar xvzf astrometry.net-latest.tar.gz  
cd astrometry.net-0.81  
  
sudo apt-get install libcairo2-dev libnetpbm10-dev netpbm \  
libpng2-dev libjpeg-dev python-numpy \  
python-pyfits python-dev zlib1g-dev \  
libbz2-dev swig libcfitsio-dev  
  
make  
make py  
make extra  
sudo make install  
  
export PATH="$PATH:/usr/local/astrometry/bin"
```

pmutil, v1.2.0

OFFLINE ASZTROMETRIA FILE-OK LETÖLTÉSE

Különböző látómezőkhöz, az astrometry.net index file-jaiból különböző készletet célszerű telepíteni.

Normál látómezőhöz (< 2 fok):

```
cd /usr/share/astrometry
for j in {0..47} ; do printf -v fi "%02g" $j ; wget http://data.astrometry.net/4200/index-4203-$fi.fits ; done
for j in {0..47} ; do printf -v fi "%02g" $j ; wget http://data.astrometry.net/4200/index-4204-$fi.fits ; done
for j in {0..11} ; do printf -v fi "%02g" $j ; wget http://data.astrometry.net/4200/index-4205-$fi.fits ; done
for j in {0..11} ; do printf -v fi "%02g" $j ; wget http://data.astrometry.net/4200/index-4206-$fi.fits ; done
for j in {0..11} ; do printf -v fi "%02g" $j ; wget http://data.astrometry.net/4200/index-4207-$fi.fits ; done
wget http://data.astrometry.net/4200/index-4208.fits
wget http://data.astrometry.net/4200/index-4209.fits
```

Nagy látómezőhöz (> 2 fok):

TBD.

SEXTRACTOR TELEPÍTÉSE

Ubuntu:

```
sudo apt-get install sextractor
```

Újabb verziónál (2.25.0) a program neve source-extractorra változott, ebben az esetben a következő alias-t kell létrehozni:

```
alias sextractor=source-extractor
```

WCSTOOLS TELEPÍTÉSE

Ubuntu:

```
sudo apt-get install wcstools
```

PYTHON CSOMAGOK TELEPÍTÉSE

Python3, pip, ~~astroalign~~, astropy, astroquery, matplotlib, numpy, photutils, ~~Pillow~~, ~~regions~~, scipy, xmldict

Ubuntu:

```
sudo apt-get install python3
sudo apt-get install python3-pip
pip3 install astroalign
pip3 install astropy
pip3 install astroquery
pip3 install matplotlib
pip3 install numpy
pip3 install photutils
pip3 install Pillow
Pip3 install rawpy
pip3 install regions
pip3 install scipy
pip3 install xmldict
```

Ubuntu alatt bizonyos esetekben az astroquery lekérdezések (ppl-refcat) a következő hibaüzenetet adhatják:

```
ModuleNotFoundError: No module named 'keyring.util.escape'
```



Ebben az esetben a következő parancs lefuttatása szükséges:

```
pip3 install --upgrade keyrings.alt
```

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

1. PARANCSSOR MENTÉSE

A ppl parancsok futtatása során a parancssor elmentődik egy shell script file-ba a parancsnak megfelelő néven (calibrate, photometry, refcat, tranzient). Ezek a scriptek futtathatóak, így ennek segítségével az eredeti paraméterezéssel lehet újrafuttatni az adott parancsot.

Példa:

```
ppl-refcat -o "Z UMi" -u 20200331_z_umi/
```

Ezután a

```
20200331_z_umi/refcat
```

parancssal meg tudjuk ismételni a futtatást.

2. A KÉP KÉSZÍTÉSÉNEK IDEJE

DSLR kamerák esetén – ha direkt nem úgy állítjuk be – a raw file-ban helyi idő lesz a kép készítésének időpontja. A feldolgozás ezzel szemben UT-ban várja el. A kalibrációs program a raw -> fits konverziónál automatikusan konvertálja az időpontot.

Amennyiben a képben mégis UT szerepel, akkor a `ppl-calibrate -t UT` parancssori kapcsolóval mondhatjuk meg a programnak, hogy nem szükséges az időpont módosítása.

Ha a képeink mindig UT-ben készülnek, és nem akarjuk minden alkalommal kiírni a kapcsolót, abban az esetben ppl-calibrate file-ban az `IMAGE_TIME="LT"` beállítást módosítsuk a következőre: `IMAGE_TIME="UT"`. Így az alapértelmezett kép készítési időzóna az UT lesz. Ha alkalmilag mégis a helyi időt szeretnénk használni, akkor ezt a `ppl-calibrate -t LT` parancssori kapcsolóval tehetjük meg.

3. REFERENCIA KATALÓGUS VÁLTOZÓK

Amikor egy objektumhoz vagy képhez referenciakatalógust készítettünk a ppl-refcat parancssal, célszerű a katalógusban szereplő változókat átnézni, mert különböző okok miatt a fotometria hamis eredményt adhat, ha nem körültekintően járunk el.

A következő esetek okozhatnak hamis eredményt:

- A változó túl közel van egy fényes csillaghoz, a fényesebb csillag korongja elfedi a változót, vagy legalább is az apertúrába beleesik
- A változó ködös objektumban található, tipikusan szupernóva közel a galaxis magjához, planetáris köd központi csillaga, ködváltozók.


Az ilyen esetekben kritikusan kezeljük az eredményt.

Ha nincs szükségünk ezen változók fényességére, akkor a referencia katalógus file-ban kommentezzük ki (a sor elejére írt # karakterrel).

4. SOK OBJEKTUM ÉSZLELÉSE EGY ÉJSZAKA FOLYAMÁN

Ha egy éjszaka folyamán több objektumot is észlelünk, célszerű a képfile könyvtárakat úgy strukturálni, hogy a lehető legegyszerűbben feldolgozható legyen. Érdemes a könyvtárnevekbe a dátumot és az objektum nevét beletenni.

Ha például az összes 2020.01.01-i észlelésünk a ~/fotometria/20200101 könyvtárban található, akkor a könyvtárszerkezet a következőképpen nézhet ki:



A kalibrációs képek egy helyen, a 20200101 könyvtárban találhatóak.

Ebben az esetben a következő parancsokkal történhet a feldolgozás:

```

cd ~/fotometria/20200101
ppl-calibration -c all -e skip 20200101
ppl-colorize -m sqrt 20200101
ppl-refcat ???
ppl-photometry -c all -n ABC 20200101
  
```

5. STANDARD FOTOMETRIA

TBD

6. TRANZIENSKERESÉS

Tranziensek keresésének több módját is támogatja a pmutil. A különféle módszereket a képfeldolgozás különböző fázisainál lehet alkalmazni.

TRANZIENS KERESÉS KATALÓGUSADATOKTÓL VALÓ ELTÉRÉS ALAPJÁN

TBD

TRANZIENS KERESÉS FOTOMETRIA ALAPJÁN SEQUENCE-BEN VAGY ARCHIVE KÉPEKEN

TBD

TRANZIENS KERESÉS KÉPKIVONÁSSAL SEQUENCE-BEN VAGY ARCHIVE KÉPEKEN

TBD

FÜGGELÉK

FOTOMETRIA REFERENCIA KATALÓGUS (REFCAT) FILE SZERKEZETE

A referencia katalógus file (ref.cat) szerkezete a következő:

| Mező neve | Leírás | Formátum |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AUID | AAVSO által használt azonosító (AUID) változóknál és összehasonlító csillagoknál, illetve hasonló formátumban generált azonosító. Ez utóbbi esetben az AAA rész jelentése: VAR – AUID-dal nem rendelkező változó, FFF - mezőcsillag | NNN-AAA-NNN |
| ROLE | Az adott objektum szerepköre. Értékei: V – változócsillag, C – összehasonlító csillag, F - mezőcsillag | szöveges |
| RA | Rektaszscenzió, hexagezimális formában | HH:MM:SS.SSS |
| RA_DEG | Rektaszscenzió, fokban | szám |
| DEC | Deklináció, hexagezimális formában | +DD:MM:SS.SSS |
| DEC_DEG | Deklináció, fokban | szám |
| MAG_B | Katalógus szerinti B magnitúdó érték | szám |
| ERR_B | Katalógus szerinti B magnitúdó hiba | szám |
| MAG_V | Katalógus szerinti V magnitúdó érték | szám |
| ERR_V | Katalógus szerinti V magnitúdó hiba | szám |
| MAG_R | Katalógus szerinti R magnitúdó érték | szám |
| ERR_R | Katalógus szerinti R magnitúdó hiba | szám |
| LABEL | Az objektum egyéb megnevezése, változócsillag esetén a VSX katalógusnév, összehasonlító esetén a térképen szereplő fényességérték, mezőcsillagok esetén pedig a Vizier katalógus-azonosító (jelenleg az UCAC4) | szöveges |

A KOMBINÁLT FOTOMETRIA (.CMB.PM) FILE SZERKEZETE

A kombinált, Bi, Gi és Ri csatornákat is tartalmazó fotometria file (.cmb.pm) szerkezete a következő:

| Mező neve | Leírás | Formátum |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| AUID | AAVSO által használt azonosító (AUID) változóknál és összehasonlító csillagoknál, illetve hasonló formátumban | NNN-AAA-NNN |

| | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | generált azonosító. Ez utóbbi esetben az AAA rész jelentése: VAR – AUID-dal nem rendelkező változó, FFF - mezőcsillag | |
| VIZ_ID | Vizier katalógus azonosító, a katalógus neve (jelenleg UCAC4) az azonosító prefixe | szöveges |
| ROLE | <p>Az adott objektum szerepköre. Értékei:</p> <p>V – változócsillag,</p> <p>VF – katalógusban szereplő, de a képen nem látható, vagy magnitúdó limit alatti fényességű,</p> <p>C – összehasonlító csillag,</p> <p>CF – katalógusban szereplő összehasonlító csillag, ami a képen nem látható, vagy magnitúdó limit alatti fényességű,</p> <p>K – ellenőrző csillag, azaz olyan összehasonlító, ami az ensemble módszer ellenőrzésére használható</p> <p>F – mezőcsillag</p> | szöveges |
| LABEL | Az objektum egyéb megnevezése, változócsillag esetén a VSX katalógusnév, összehasonlító esetén a térképen szereplő fényességérték | szöveges |
| VIZ_FLAG | <p>Objektum láthatósága, színcsatornánként, BGR sorrendben. A karakterek a következő értékeket vehetik fel:</p> <p>I – nem látható az adott színben</p> <p>B – látható, de a magnitúdó határ alatti fényességű</p> <p>N – látható, de a magnitúdó határ fölötti kisebb pontosságú tartományba esik</p> <p>S – szaturált objektum, PSF-fotometria</p> | AAA |
| POS_FLAG | <p>Az objektum pozíciója, színcsatornánként, BGR sorrendben. A karakterek a következő értékeket vehetik fel:</p> <p>B – az objektum közel esik a kép széléhez</p> <p>O – az objektum a képen kívülre esik</p> | AAA |
| MATCH_FLAG | <p>A match-elés eredménye, színcsatornánként, BGR sorrendben. A karakterek a következő értékeket vehetik fel:</p> <p>N – a refcat-ban szerepel, de a képen nem látszik. Ha a POS_FLAG nem O, akkor negatív tranziens (elhalványodás)</p> <p>T – a képen látszik, de nem sikerült a katalógussal match-elni, ez tranziens.</p> | AAA |
| RA | Rektaszценzió, hexagezimális formában | HH:MM:SS.SSS |
| RA_DEG | Rektaszценzió, fokban | szám |
| DEC | Deklináció, hexagezimális formában | +DD:MM:SS.SSS |

| | | |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| DEC_DEG | Deklináció, fokban | szám |
| MAG_GI | Instrumentális g magnitúdó érték | szám |
| ERR_GI | Instrumentális g magnitúdó hiba | szám |
| MAG_BI | Instrumentális b magnitúdó érték | szám |
| ERR_BI | Instrumentális b magnitúdó hiba | szám |
| MAG_RI | Instrumentális r magnitúdó érték | szám |
| ERR_RI | Instrumentális r magnitúdó hiba | szám |
| MAG_B | Katalógus szerinti B magnitúdó érték | szám |
| ERR_B | Katalógus szerinti B magnitúdó hiba | szám |
| MAG_V | Katalógus szerinti V magnitúdó érték | szám |
| ERR_V | Katalógus szerinti V magnitúdó hiba | szám |
| MAG_R | Katalógus szerinti R magnitúdó érték | szám |
| ERR_R | Katalógus szerinti R magnitúdó hiba | szám |
| MAG_TB | Mért Bi magnitúdó érték | szám |
| ERR_TB | Mért Bi magnitúdó hiba | szám |
| MAG_TG | Mért Gi magnitúdó érték | szám |
| ERR_TG | Mért Gi magnitúdó hiba | szám |
| MAG_TR | Mért Ri magnitúdó érték | szám |
| ERR_TR | Mért Ri magnitúdó hiba | szám |
| MAG_STDB | Mért standardizált B magnitúdó érték | szám |
| ERR_STDB | Mért standardizált B magnitúdó hiba | szám |
| MAG_STDV | Mért standardizált V magnitúdó érték | szám |
| ERR_STDV | Mért standardizált V magnitúdó hiba | szám |
| MAG_STDR | Mért standardizált R magnitúdó érték | szám |
| ERR_STDR | Mért standardizált R magnitúdó hiba | szám |
| DATE_OBS | A mérés időpontja, ISO 8601 formátumban | YYYY-MM-DD'T'HH:MI:SS |
| JD | A mérés időpontja Julián dátumban | szám |

AZ AAVSO RIPOORT FILE SZERKEZETE

AAVSO extended format spec:

pmutil, v1.2.0

Header:

```
#TYPE=Extended
#OBSCODE=<észlelőkód>
#SOFTWARE=<generáló_program_név_és_verzió>
#DELIM=,
#DATE=JD
#OBSTYPE=DSLR
```

Adat rekord (a mezők a DELIM header-ben megadott karakterrel lesznek elválasztva):

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STARID | The star's identifier. It can be the AAVSO Designation, the AAVSO Name, or the AAVSO Unique Identifier, but NOT more than one of these. Limit: 30 characters. |
| DATE | The date of the observation, in the format specified in the DATE parameter. Limit: 16 characters. |
| MAGNITUDE | The magnitude of the observation. Prepend with < if a fainter-than. A dot is required (e.g. "9.0" rather than "9"). Limit: 8 characters. |
| MAGERR | Photometric uncertainty associated with the variable star magnitude. If not available put "na". Limit: 6 characters. |
| FILTER | The filter used for the observation. This can be one of the following letters (in bold): B: Johnson B V: Johnson V R: Cousins R TG: Green Filter (or Tri-color green). This is commonly the "green-channel" in a DSLR or color CCD camera. These observations use V-band comp star magnitudes. TB: Blue Filter (or Tri-color blue). This is commonly the "blue-channel" in a DSLR or color CCD camera. These observations use B-band comp star magnitudes. TR: Red Filter (or Tri-color red). This is commonly the "red-channel" in a DSLR or color CCD camera. These observations use R-band comp star magnitudes. |
| TRANS | YES if transformed using the Landolt Standards or those fields that contain secondary standards, or NO if not. Document the method used to transform in the "NOTES" section. |
| MTYPE | Magnitude type. STD if standardized (Click here for definition of standardized) or DIF if differential (very rare). If you are currently using ABS for 'absolute' we will still accept it. Differential requires the use of CNAME. |
| CNAME | Comparison star name or label such as the AUID (much preferred) or the chart label for the comparison star used. If not present, use "na". Limit: 20 characters. |
| CMAG | Instrumental magnitude of the comparison star. If "ensemble" see example below. If not present, use "na". Limit: 8 characters. |
| KNAME | Check star name or label such as the AUID (much preferred) or the chart label for the check star. If not present, use "na". Limit: 20 characters. |
| KMAG | Instrumental magnitude of the check star. If "ensemble" see example below. If not present, use "na". Limit: 8 characters. |
| AIRMASS | Airmass of observation Limit 7 characters - entry will be truncated if longer than that. If not present, use "na". |
| GROUP | Grouping identifier (maximum 5 characters). It is used for grouping multiple observations together, usually an observation set that was taken through multiple filters. It makes it easier to retrieve all magnitudes from a given set in the database, say, if someone wanted to form color indices such as (B-V) with them. If you are just doing time series, or using the same filter for multiple stars, etc., just set GROUP to "na." For cases where you want to group observations, GROUP should be an integer, identical for all observations in a group, and unique for a given observer for a given star on a given Julian Date. Limit: 5 characters. |

| | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHART | Please use the sequence ID you will find written in Bold print near the top of the photometry table in a sentence that reads "Report this sequence as [ID] in the chart field of your observation report." If a non-AAVSO sequence was used, please describe it as clearly as possible. Limit: 20 characters. |
| NOTES | <p>Comments or notes about the observation. If no comments, use "na". This field has a maximum length of several thousand characters, so you can be as descriptive as necessary.</p> <p>One convention for including a lot of information as concisely as possible is to use subfields in the format A=B; the ' ' character is the separator, A is a keyvalue name and B is its value. If you need an alternative delimiter from ' ', use it but precede the first instance with "DELIM=".</p> <p>Using this mechanism, you can document your transform process in more detail.</p> <p>Here is an example as used by TransformApplier:</p> <p>5 records aggregated VMAGINS=- 7.244 VERR=0.006 CREFMAG=13.793 CREFERR=0.026 KREFMAG=14.448 KREFERR=0.021 VX=1.1501 CX=1.1505 KX=1.1500 Tv_bv=0.0090 Tv_bvErr=0.0100 TAver=2.47</p> |

EKOS BEÁLLÍTÁSOK A MEGFELELŐ KÖNYVTÁRSTRUKTÚRÁHOZ

TBD

REFERENCIÁK

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FITSH | https://fitsh.net Pál, A. 2012, MNRAS, 421, 1825 |
| Astrometry.net | http://astrometry.net |
| SExtractor | http://www.astromatic.net/software/sextractor |
| ExifTool | https://sourceforge.net/projects/exiftool/ |
| westools | http://tdc-www.harvard.edu/software/westools/ |
| astropy | https://www.astropy.org |
| astroquery | https://github.com/astropy/astroquery Ginsburg, Sipőcz, Brasseur et al 2019. (https://arxiv.org/pdf/1901.04520.pdf) |
| Vizier | https://vizier.unistra.fr |